Benutzerhandbuch

ds-Schleife V1.4

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis des Herstellers darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.
Text/Layout: **Daten spezial© GMBH** .

© 1999 - 2007

Reutlingen

Alle Rechte vorbehalten

Firmen, Namen und/oder Daten in Abbildungen und Beispielen sind,
wenn nicht anders vermerkt, frei erfunden.

Microsoft, *Microsoft Windows*, *Microsoft Windows 95*, *Microsoft Windows 98*, *Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation*.

Daten spezial GMBH
72764 Reutlingen
Oskar-Kalbfell-Platz 8
Telefon: (07121) 2030-0
Fax: (07121) 2030-90
info@daten-spezial.de

ds-Schleife V1.4

Vielen Dank, dass Sie sich für ds-Schleife entschieden haben. Unser Ziel war es, Ihnen mit ds-Schleife ein Programm zur zur Verfügung stellen, das in der Handhabung einfach und unkompliziert ist.
Und doch am gewünschten Ergebnis bei der Druckqualität kein Wunsch mehr offen lässt.
Ds-Schleife steht für hohe Funktionalität, Bedienerfreundlichkeit und Effektivität.

Ds-Schleife wird stetig weiterentwickelt und Sie können jederzeit per Onlineupdate davon profitieren.

Web: www.daten-spezial.de
Mail: info@daten-spezial.de

Inhalt

ds-Schleife V1.4 ii

EINLEITUNG 1

Benutzerhandbuch 1
Systemanforderungen 2

INSTALLATION 3

Erstinstallation 3

DRUCKERTREIBER 7

Druckertreiber installieren 7
Automatische Treiberinstallation durch Auswahl bei der Programminstallation von ds-Schleife 7
Nachträgliche Treiberinstallation über automatisierte Druckerinstallation aus ds-Schleife 8
Manuelle Treiberinstallation über Windows 9

UPDATES 11

Update installieren 11

FERNWARTUNG 12

Hilfe benötigt 12

GRUNDLAGEN 14

SYMBOLLEISTE 16
Die Symbole und Funktionen im Überblick: 16
Symbole am linken Bildrand 16
Symbole am rechten Bildrand 17

SCHLEIFENEDITOR 18

Eingebe von Text 18
Texteditor 18
Schleifenformat 19
Textausrichtung 19
Schriftformatierung 19
Schattendruck 19
Schriftgröße 19
Stauchungsfaktor 19
Standardstauchung (STD) 19
Automatische Stauchung der Schrift (auto) 19
Schriftartenauswahl 20
Aktualisierung der Schleife 20
Formatierung auf die andere Schleife übernehmen 20

GRAFIK 21

Einbinden von Grafiken.....21
Neue Grafik hinzufügen 22

SCHLEIFENFORMAT 23

Formateinstellungen 23
Standardvorlage

Die erste Zeile in der Auswahlbox "Vorlage" (siehe oben) wird beim Start von ds Schleife als Schleifenformat voreingestellt. Möchten Sie also stets beim Start des Programms eine bestimmte Schleifengröße voreinstellen, aktivieren Sie dies durch das Häkchen "als Standard-Format festlegen" im "Neu..." bzw. "Ändern" Dialog.....24

MEINE SCHLEIFE 25

Abspeichern von Schleifenvorlagen 25
Laden von Schleifenvorlagen 25
Löschen von Schleifenvorlagen 26

DRUCKEN 27

Schleifen drucken 27
Rechte Schleife um 180° drehen 28
Schnittkante drucken 28
Ohne Vorschub (Direktdruck).....28
Druckbereich Linke Schleife/Rechte Schleife.....28
Anzahl der Kopien 28
Schleife vorschieben 28
Beide Schleifen drucken 29
Druckkopf nach rechts 29
Statuszeile 29

Rechte Programmschaltflächen 30
Schleife leeren 30
Schleife speichern 30
Schleife laden 30
Warteschlange 30
Optionen 30

OPTIONEN 31

Programmeinstellungen 31
Standarddrucker für ds-Schleife einrichten.....31
Standardschrift auswählen und festlegen 33
Textbausteine bearbeiten 34
Textformatierung 34
Schriften auswählen 37

WISSENSWERTES ZUR HANDHABUNG DES HOT-PRINT 38
Prägepapier 38
Einschalten des Gerätes 39
Einlegen des Schleifenbandes in den Drucker 40
Befestigen der Goldfolie beim Prägedruck 42
Einsetzen des Zugtraktors 43

Bedienfeld des Hot-Print 44
Papierhebel 45
Schleifenbandführung 46
Montage der Haltevorrichtung für die Abrollvorrichtung 46

INDEX.....47

Einleitung

Benutzerhandbuch

Das Benutzerhandbuch gibt Ihnen einen Überblick über die grundlegende Arbeitsweise mit **ds-Schleife** sowie detaillierte Beschreibungen der zur Verfügung stehenden Funktionen.
ds-Schleife ist eine spezielle Software zum einfachen Bedrucken von Trauerkranzschleifen und Schmuckbändern, wie sie in der Floristik benötigt werden.

Die Version 1.4 beinhaltet folgende Features:

- gleichzeitige Bearbeitung von linker und rechter Schleife im Hauptprogramm
- Verwendung aller unter Windows installierten Schriften
- horizontale und vertikale Textausrichtung
- Schattendruck für alle Schriftarten (nicht für Golddruck)
- je eine Grafik pro Schleifenseite
- frei definierbare Textbausteine
- Anzeige des bedruckbaren Bereiches, sowie der eingestellten Ränder
- Ausdruck auch auf Druckern möglich, die keine überlangen Seitenformate erlauben
- Grafiken im Format *.BMP (Windows Bitmap) und *.WMF (Windows Metafile) möglich
- Textfarben und Schatten können benutzerdefiniert eingestellt werden
- Schattenversatz kann individuell eingestellt werden
- Zusätzlicher Seitenvorschub nach Druck möglich
- DirectEdit Modus, Änderungen an Text/Grafik werden direkt übernommen
- Vertikal zentrierte Ausrichtung der beiden Schleifenseiten zueinander
- Ausdruck von Schleifen im Gold- und Silberdruck und anderen Farben

Systemanforderungen

Um **ds-Schleife** auf Ihrem Rechner betreiben zu können, sollte Ihr PC nachfolgende Systemanforderungen erfüllen.

- Betriebssystem Microsoft Windows 2000/XP/Vista
- je nach Betriebssystem mindestens 48 MB Arbeitsspeicher
- Bildschirmauflösung 800 x 600 Pixel bei min. 256 Farben
- min. 10 MB freier Festplattenplatz
- einen freien USB Steckplatz für den Programm-USB-Stick
- ein geeigneter Drucker, z.B. Nadeldrucker
- für die Nutzung des Golddrucks benötigen Sie den Drucker **ERCO Hot-Print**

Installation

Erstinstallation

ds-Schleife erhalten Sie auf einem USB-Stick. Der USB Stick dient als Kopierschutz für **ds-Schleife**, das Programm ist nur zu betreiben wenn der USB-Stick am PC angeschlossen ist.

Zur Installation der Software gehen Sie folgendermaßen vor:

Stecken Sie den USB-Stick an einen freien USB-Steckplatz an Ihrem PC an, sobald dieser von Ihrem Rechner erkannt wurde greifen Sie über den Explorer von Windows auf den Inhalt des USB-Stick zu.

Auf dem Stick befindet sich die Datei **ds-Schleife.exe** klicken Sie diese Datei mit einem Doppelklick an. Die Installationsroutine wird gestartet und leitet Sie Schritt für Schritt durch die Installation.

Setup - ds-schleife
Willkommen zum ds-schleife Setup-Assistenten
Dieser Assistent wird jetzt ds Schleife 1.4 (build 1.4.0.52) auf Ihrem Computer installieren.
Sie sollten alle anderen Anwendungen beenden, bevor Sie mit dem Setup fortfahren.
"Weiter" zum Fortfahren, "Abbrechen" zum Verlassen.
Weiter >
Abbrechen

Abb. Willkommen-Bildschirm von ds-Schleife

Folgen Sie der Anweisung und bestätigen mit **Weiter.**

Setup - ds-schleife
Lizenzvereinbarung
Lesen Sie bitte folgende, wichtige Informationen bevor Sie fortfahren.
Lesen Sie bitte die folgenden Lizenzvereinbarungen. Benutzen Sie bei Bedarf die Bildlaufleiste oder drücken Sie die "Bild Ab"-Taste.
Lizenzvereinbarung
Die Software ds Schleife 1.4 ist ein kostenpflichtiges Programm zum Bedrucken von Trauerschleifen. Das Programm ds Schleife wird nur im Verbund mit dem Schleifendrucker ERCO Hotprint ausgeliefert und darf nur auf einem einzelnen PC installiert und betreiben werden. Eine Weiterverteilung jeder Art, online und/oder auf Datenträger, ist dem Endanwender untersagt.
Ebenso darf die Software selbst sowie alle zugehörigen Dateien nicht verändert, rückübersetzt oder anderweitig modifiziert werden.
Ich akzeptiere die Vereinbarung
Ich lehne die Vereinbarung ab
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Abb. Akzeptieren der Lizenzvereinbarung

Nach dem Akzeptieren der Lizenzvereinbarung bestätigen sie bitte mit **Weiter.**


Setup - ds-schleife
Ziel-Ordner wählen
Wohin soll ds-schleife installiert werden?
Das Setup wird ds-schleife in den folgenden Ordner installieren.
Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren. Klicken Sie auf "Durchsuchen", falls Sie einen anderen Ordner auswählen möchten.
C:\Program Files\DS Schleife
Durchsuchen ...
Mindestens 7,5 MB freier Speicherplatz ist erforderlich.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Abb. Auswahl des Ziel-Ordners

Wenn von Ihnen kein anderer Pfad gewünscht, klicken Sie bitte auf **Weiter.**


Setup - ds-schleife
Zusätzliche Aufgaben auswählen
Welche zusätzlichen Aufgaben sollen ausgeführt werden?
Wählen Sie die zusätzlichen Aufgaben aus, die das Setup während der Installation von ds-schleife ausführen soll, und klicken Sie danach auf "Weiter".
Zusätzlich:
Icon auf dem Desktop anlegen
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Abb. ICON wird auf dem Desktop installiert

Wenn Sie das ICON für ds-Schleife auf dem Desktop wünschen, bestätigen Sie bitte mit **Weiter.**


Setup - ds-schleife
Installation durchführen
Das Setup ist jetzt bereit, ds-schleife auf Ihrem Computer zu installieren.
Klicken Sie auf "Installieren", um mit der Installation zu beginnen, oder auf "Zurück", um Ihre Einstellungen zu überprüfen oder zu ändern.
Ziel-Ordner:
C:\Programme\ds schleife
Startmenü-Ordner:
DS Schleife V1.4
< Zurück
Installieren
Abbrechen

Abb. Übersicht über die Angaben zur Programminstallation

Wenn alle Angaben richtig sind klicken Sie bitte auf **Installieren.**



Abb. Programm ds-Schleife wird installiert

Das Programm wir installiert.

Setup - ds-schleife
Beenden des ds-schleife Setup-Assistenten
Setup hat die Installation von ds-schleife auf Ihrem Computer abgeschlossen. Die Anwendung kann über die installierten Programm-Verknüpfungen gestartet werden.
Klicken Sie auf "Fertigstellen", um das Setup zu beenden.
ds Schleife jetzt starten
Wichtige Hinweise zu diesem Release anzeigen
Erco Hotprint Druckertreiber installieren
Fertigstellen

Abb. Fertigstellen der Installation von ds-Schleife

Klicken Sie nach erfolgreicher Installation auf **Fertigstellen**. Lesen Sie bitte das mit gelieferte Relase zum Programm.

Wählen Sie hier aus ob die Druckertreiber für den Hot-Print automatisch installiert werden sollen. Der Druckertreiber kann noch nachträglich über Windows installiert werden.

Druckertreiber

Druckertreiber installieren

Um den Druckertreiber zu Installieren gibt es drei Installationsvarianten:

- Automatische Treiberinstallation durch Auswahl bei der Programminstallation von ds-Schleife
- Nachträgliche Treiberinstallation über automatisierte Druckerinstallation aus ds-Schleife
- Manuelle Treiberinstallation über Windows

Automatische Treiberinstallation durch Auswahl bei der Programminstallation von ds-Schleife

Während ds-Schleife auf Ihrem System aufgespielt wird können Sie wählen, ob der entsprechende Druckertreiber mit installiert werden soll.


Setup - ds-schleife
Beenden des ds-schleife Setup-Assistenten
Setup hat die Installation von ds-schleife auf Ihrem Computer abgeschlossen. Die Anwendung kann über die installierten Programm-Verknüpfungen gestartet werden.
Klicken Sie auf "Fertigstellen", um das Setup zu beenden.
ds Schleife jetzt starten
Wichtige Hinweise zu diesem Release anzeigen
Erco Hotprint Druckertreiber installieren
Fertigstellen

Abb. Abschließen der Installation von ds Schleife

Wenn die Auswahl zur automatischen Druckerinstallation getroffen wurde, öffnet sich das nachfolgende Fenster.



Abb. Druckertreiber werden auf dem PC installiert

Es werden auf Ihrem System zwei Druckertreiber installiert; nach erfolgreicher Installation drücken Sie bitte eine beliebige Taste um die Installation abzuschließen.

Standardmäßig werden die installierten Drucker auf den Druckeranschluss LPT1: installiert. Sollte Ihr Drucker mit dem PC nicht über den LPT1:-Anschluß verbunden sein, müssen Sie dem Drucker den richtigen Anschluss zuweisen.

Wenn der Drucker über ein USB-Kabel angeschlossen ist, weisen Sie dem Drucker diesen Anschluss zu.

Nachträgliche Treiberinstallation über automatisierte Druckerinstallation aus ds-Schleife

Haben Sie sich zu einer nachträglichen automatisierten Treiberinstallation entschlossen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Öffnen Sie den Windows-Explorer und wechseln in das Programmverzeichnis von ds-Schleife z.B. *C:\Programme\ds Schleife\Printers*
- Klicken Sie mit einem Doppelklick auf die Datei **InstallPrinter.bat**

Die beiden Druckertreiber werden nun, wie bereits oben beschrieben, installiert.

Manuelle Treiberinstallation über Windows

Öffnen Sie über Windows die **Option Systemsteuerung/Drucker**, wählen Sie **Drucker hinzufügen**.


Druckerinstallations-Assistent
Lokaler Drucker oder Netzwerk
Sie müssen angeben, welcher Druckertyp eingerichtet werden soll.
Wählen Sie die Option für den gewünschten Drucker aus:
Lokaler Drucker, der an den Computer angeschlossen ist
Plug & Play-Drucker automatisch ermitteln und installieren
Netzwerkdrucker oder Drucker, der an einen anderen Computer angeschlossen ist
Verwenden Sie die Option "Lokaler Drucker", um einen Netzwerkdrucker einzurichten, der nicht an einen Druckserver angeschlossen ist.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Abb. Auswahl Druckertyp

Wählen Sie einen **lokalen Drucker** als Druckeranschluss **LPT1 oder USB**.

Druckerinstallations-Assistent
Druckeranschluss auswählen
Computer verwenden Anschlüsse für den Datenaustausch mit Druckern.
Wählen Sie den Anschluss für den Drucker aus. Wenn der Anschluss nicht aufgeführt ist, können Sie einen neuen Anschluss erstellen.
Folgenden Anschluss verwenden:
LPT1: (Empfohlener Druckeranschluss)
Hinweis: Die meisten Computer verwenden den Anschluss LPT1, um die Verbindung mit einem lokalen Drucker herzustellen. Die Steckverbindung für diesen Anschluss sollte etwa so aussehen:
Einen neuen Anschluss erstellen:
Anschlusstyp:
DocuWare TIFFMAKER 2000
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Abb. Druckeranschluss auswählen

Bei der Auswahl des Druckertreibers wählen Sie bitte



Abb. Druckertreiber über Datenträger auswählen



Abb. Druckertreiber aus ds Schleife Verzeichnis auswählen

Wählen Sie den gewünschten Druckertreiber aus, welchen Druckertyp Sie haben entnehmen Sie bitte aus Ihren Kaufunterlagen.

Der Treiber ERCO9.inf wird für einen Hot-Print mit 9 Nadel benötigt und der Treiber ERCO24.inf wird für einen Hot-Print mit 24 Nadeln benötigt.

Updates

Update installieren

ds-Schleife wird stetig weiterentwickelt und optimiert, dadurch ergeben sich in geraumer Zeit Programmänderungen die per Update eingespielt werden können. Dieses Update kann direkt über das Internet geladen und auf Ihrem PC installiert werden.
Wenn keine Internetverbindung an diesem Rechner besteht senden wir gerne das aktuelle Update gegen eine geringe Bearbeitungsgebühr zu.
Das Onlineupdate kann aus ds-Schleife ausgeführt werden.

Über den **Menüpunkt Hilfe/Info** gelangen Sie zu nachfolgender Maske.



Abb. Menüpunkt Hilfe/Info

Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche **Auf Update prüfen** es wird nun im Internet geprüft ob eine neuere Version als Ihre installierte zur Verfügung steht. Wenn Ja werden Sie aufgefordert, diese herunterzuladen.
Nach erfolgreichem Download des Updates wird dieses automatisch auf Ihrem Rechner installiert und die vorhandene Version aktualisiert; die von Ihnen vorgenommenen Programmeinstellungen bleiben erhalten.

Fernwartung

Hilfe benötigt

Sie benötigen fachmännischen Rat und Unterstützung bei der erstmaligen Einrichtung oder Sie haben Schwierigkeiten beim Erstellen von Kranzschleifen. Hierzu finden Sie nach der Installation über den Menü Punkt Start\Programme\ds-Schleife V1.4\ den Menüpunkt Fernwartung. Voraussetzung für die Nutzung der Fernwartung ist, dass Ihr PC einen Internetzugang besitzt.

Über das Modul **Fernwartung** haben Sie die Möglichkeit fachmännische Hilfe über das Internet zu Rate zu ziehen. Bevor Sie technische Hilfe anfordern bitten wir Sie zuerst telefonischen Kontakt mit unserer Hotline aufzunehmen. Ein Mitarbeiter wird Sie nun bitten eine Verbindung zu dem entsprechenden Techniker aufzunehmen. Öffnen Sie den Menüpunkt **Fernwartung** und klicken den Namen des gewünschten Sachbearbeiters mit einem Doppelklick an.

Abb. Fernwartung

Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau hat unser Techniker die Möglichkeit auf Ihren

PC zuzugreifen, als ob er bei Ihnen vor Ort wäre.

Ein Zugriff auf Ihren PC kann nur erfolgen wenn Sie den Sachbearbeiter anwählen, eine selbständige Einwahl von Außen besteht durch dieses Programm nicht.

Grundlagen

ds Schleife stellt Ihnen ein Set von zwei Schleifenbändern als linke und rechte Kranzschleife zur Verfügung. Die Schleifen werden als zwei weiße Flächen auf dem Bildschirm dargestellt. Mit einem Mausklick in einen dieser Bereiche rufen Sie das Bearbeitungsfenster für die Text- und Grafikeingabe der jeweiligen Schleife auf. Am linken und rechten Bildrand befindet sich die "Button Leiste" für den schnellen Zugriff auf alle wichtigen Programmfunktionen.



Abb. Schleifeneditor

Die **rot** gestrichelte Linie in der Schleifendarstellung zeigt die obere Druckgrenze des aktuell voreingestellten Druckers (siehe auch Optionen) an. Dies bedeutet, dass lediglich der Bereich unterhalb der roten Linie durch den aktuellen Drucker bedruckt werden kann. Eine Einstellung dieser Grenze findet automatisch auf ein jeweils passendes Maximum des verwendeten Druckers statt. Diese Grenze kann nicht manuell verändert werden. Experimentieren Sie ruhig mit unterschiedlichen Druckertreibern, falls ihr aktueller Drucker eine Druckgrenze wie hier abgebildet erzeugt.

Eine Grenze wie hier in diesem Beispiel gezeigt ist üblich bei seitenorientiert arbeitenden Druckern. Dies sind z. B. handelsübliche Tintenstrahl- oder Laserdrucker. Typische Nadeldrucker, wie sie für das Schleifendrucken häufig eingesetzt werden, erlauben zumeist das vollständige Bedrucken der Schleife. Die rote Linie wird entsprechend weiter oben bzw. ganz am oberen Rand der Schleife erscheinen.

Die grauen Linien geben die eingestellten Ränder wieder, wie sie unter dem Menüpunkt "Format.." festgelegt wurden.

Symbolleiste

Die Symbole und Funktionen im Überblick:

Symbole am linken Bildrand

Archivablage für Schleifen die in ds-Schleife erstellt wurden



Festlegen der Schleifengröße und der Randeinstellungen der Schleife

Öffnet das Texteingabe-Fenster für die linke Schleife

Öffnet das Texteingabe-Fenster für die rechte Schleife

Drucken der erstellten Schleifen

Zum Beenden des Programms

Symbole am rechten Bildrand

Löscht den Schleifentext und die Grafik ohne das Format zu verändern

Laden einer gespeicherten Schleife

Sichern einer erstellten Schleife

Öffnen der Druckerwarteschlage

Einstellungen von ds-Schleife

Schleifeneditor

Eingebe von Text

Zur Texteingabe einer Schleife klicken Sie mit der linken Maustaste einfach in die Schleifendarstellung auf dem Bildschirm oder auf die Schaltfläche **Linke Schleife** am linken Bildschirmrand.



Abb. Schleifeneditor

Es erscheint ein Schleifeneditor in den der Schleifentext eingegeben und formatiert werden kann.

Texteditor

In den Texteditor kann direkt über die Tastatur Text eingegeben werden oder über bereits vorgefertigten Schleifentexte aus der Auswahl der **Textbausteine** getroffen werden.

Schleifenformat
Hier können Sie die Druckrichtung der Schleife ändern z. B. *von Längs- auf Querdruck. Mit dem zweiten Schalter kann der Text auf der Schleife gedreht werden.*

Textausrichtung
Diese Option ermöglicht Ihnen die Ausrichtung von Ihrem Schleifentext z.B. linksbündig, zentriert oder rechtsbündig. Die Standardeinstellung von ds-Schleife ist zentriert.

Schriftformatierung
Wie in Microsoft-Anwendungen können Sie mit diesen Schaltern die Schrift formatieren; sie besitzen folgende Funktionen **F**ett, ***K***ursiv, **U**nterstrichen

Schattendruck
Das "**S**" steht für Schatten. Die Schattenfarbe wird automatisch, abhängig von der Textfarbe, passend eingestellt. Die Schattendarstellung ist nur in der Schleifenansicht im Hauptfenster sichtbar.

Achtung: Schattendruck ist im Gold- oder Silberdruck nicht möglich.

Konturenschrift
Mit dieser Auswahl haben Sie die Möglichkeit aus jeder Schriftart eine Konturschrift zu machen. Das heißt, von der Schriftart werden nur die Ränder gedruckt.

Schriftgröße
legt die Zeilengröße des Textes im Ausdruck fest und wird in Millimetern angegeben. Standardeinstellung der Schriftgröße in ds-Schleife beträgt 40mm.

Stauchungsfaktor
Ds-Schleife bietet Ihnen die Möglichkeit die Schrift zu stauchen, das heißt die Schriftbreite schmaler zu machen ohne die Schriftgröße zu ändern. Dieser Fall kommt vor, wenn lange Texte/Worte z.B beim Querdruck auf der Schleife erscheinen sollen.
Der Stauchungsfaktor kann manuell verändert werden.
Als Standardwert bei einer 40mm hohen Schrift gilt der Stauchungsfaktor 200.

Standardstauchung (STD)
Dieser Schalter dient dazu den Standardstauchungsfaktor von 200 wieder herzustellen.

Automatische Stauchung der Schrift (auto)
Mit dieser Funktion wird die Schrift automatisch an die Breite der Schleife angepasst. Diese Funktion ist ausschließlich für den Querdruck gedacht.

Schriftartenauswahl

Wählen Sie den Schrifttyp für die aktuelle Schleifenseite
In den "Optionen" können Sie einen Standardzeichensatz festlegen, welcher bei dem ersten Aufruf automatisch herangezogen wird.

Aktualisierung der Schleife

Wenn Sie in den Optionen die Auswahl getroffen haben **Schleifenansicht direkt aktualisieren**, werden Eingaben im Schleifeneditor direkt auf der Schleife angezeigt. Optional besteht die Möglichkeit über die Schaltfläche "**Übernehmen**" die Änderungen im Schleifeneditor in die Schleife auf dem Bildschirm im Hintergrund zu übernehmen. So können Sie Änderungen schneller überprüfen.

Formatierung auf die andere Schleife übernehmen

Schalter zur manuellen Übernahme der Schleifenformatierung auf die andere Schleife.
Es werden lediglich die Formate Schriftart und Schriftgröße übernommen.
Über Optionen kann diese Einstellung automatisiert werden.

Grafik

Einbinden von Grafiken

Die zweite Seite des Dialogs erlaubt das Einbinden einer Grafik. Möchten Sie eine Grafik in Ihr Schleifendesign einbinden, so aktivieren Sie das Kontroll-Häkchen "Grafik verwenden". Möchten Sie die Grafik wieder aus dem Schleifendesign entfernen, deaktivieren Sie einfach das Häkchen "Grafik verwenden".



Abb. Grafik laden

Neue Grafik hinzufügen

Aus Lizenzgründen beinhaltet ds Schleife nur wenige, frei verwendbare Grafiken für den Schleifendruck. Das Programm kann jedoch leicht von Ihnen selbst um (nahezu) beliebig viele Grafiken erweitert werden. Sie benötigen dazu Grafiken im **WMF**-Format (Dateien mit der Endung *.wmf oder im **BMP**-Format, welche unter Microsoft Windows weit verbreitete Formate darstellen. Die Grafiken sollten möglichst wenig Farben besitzen.

Damit ds Schleife Ihre eigenen Grafik-Dateien verwenden kann, kopieren Sie diese einfach in das Unterverzeichnis ***\graphics*** unterhalb des Installationsverzeichnisses, z.B. ***c:\Programme\dsSchleife***. Sie finden dort auch die bereits enthaltenen Grafik-Dateien.



Abb. Grafik speichern

Schleifenformat

Formateinstellungen

Hier geben Sie die Abmessungen der Schleifen an. Neben der Höhe und Breite geben Sie hier auch die Ränder für das gewählte Format an. Beachten Sie bitte, dass die Höhe immer größer sein sollte als die Breite der Schleife. Weiterhin darf die Schleifen-Breite nicht größer sein als die maximal mögliche Druckbreite Ihres Druckers.



Abb. Schleifenformat festlegen

Die Angaben werden u.a. zur exakten Ausrichtung von Text und Grafik verwendet. Alle Maßangaben erfolgen in Millimetern.

Vorlagen
Die Auswahlbox "**Vorlage**" im oberen Fensterbereich enthält vordefinierte Schleifentypen und stellt die Werte für Schleifengröße und Ränder automatisch ein.

Über die Schaltflächen "**Vorlagen verwalten**" können Sie neue Vorlagen anlegen, bestehende modifizieren oder auch löschen. Jede Vorlage muss dabei über einen eindeutigen Namen verfügen.

Es werden jeweils die eingestellten Werte für Höhe, Breite und Ränder in die gewählte, bzw. neue Vorlage übernommen.

Schleifenformat Vorlage
Die aktuellen Werte für Länge, Breite und Ränder werden als Schleifenformat-Vorlage gespeichert. Bitte geben Sie einen Namen für die Vorlage ein (mind. 5 Zeichen).
Bezeichnung:
1200 x 175
als Standard-Format festlegen
OK
Abbruch
Hilfe

Abb. Schleifenformat als Standarsvorlage

Standardvorlage

Die erste Zeile in der Auswahlbox "Vorlage" (siehe oben) wird beim Start von ds Schleife als Schleifenformat voreingestellt. Möchten Sie also stets beim Start des Programms eine bestimmte Schleifengröße voreinstellen, aktivieren Sie dies durch das Häkchen "als Standard-Format festlegen" im "Neu..." bzw. "Ändern" Dialog.

Meine Schleife

Abspeichern von Schleifenvorlagen

In dem Menüpunkt **Meine Schleife** können Sie Standardschleifen die immer wieder benötigt werden komplett mit Format, Schriftart und Formatierung Text und Grafik abspeichern und verwalten.

Dies hat den Vorteil, dass Schleifen nicht immer neu erstellt werden müssen sondern unter „**Meine Schleife“** ausgewählt werden können. Es muss lediglich noch der Text auf der rechten Schleife geändert werden. Ohne großen Zeitaufwand ist Ihre gewünschte Schleife fertig.

Abb. Meine Schleife laden und speichern

Laden von Schleifenvorlagen

Über den kleinen Pfeil, rechts neben dem Auswahlfeld, können Sie die gewünschte Schleife aus dem Archiv von **Meine Schleife** auswählen. Nach der Auswahl der Schleife klicken Sie bitte die Schaltfläche **Laden** an, die Schleife wird nun in die Schleifenansicht in das Hauptfenster von ds-Schleife übernommen.

Abb. Laden einer Vorlage aus „Meine Schleife“

Speichern einer Schleifenvorlage unter Meine Schleife

Möchten Sie eine Schleife als Schleifenvorlage speichern, öffnen Sie bitte den Menüpunkt über die Schaltfläche **Meine Schleife.**

Abb. Laden und Speichern von Standartschleifen

Tragen Sie in das Auswahlfenster einen aussagekräftigen Namen für die Schleife ein, damit die Schleife wieder gefunden werden kann z. B. *In Liebe und Dankbarkeit mit Palmwedel 800x125.*

Klicken Sie danach auf die Schaltfläche **Speichern.**

Löschen von Schleifenvorlagen

Zum Löschen von Schleifenvorlagen wählen Sie die gewünschte Schleife über das Auswahlfenster aus und klicken die Schaltfläche **Löschen** an.

Drucken

Schleifen drucken

Nach dem Sie das Schleifendesign erstellt haben, wechseln Sie auf das Druckersymbol.

Überprüfen Sie ob der richtige Drucker zum Schleifendruck ausgewählt wurde.

Setzen Sie ein Häkchen in **Hot-Print / (Gold/Silber)** wenn Sie Schleifen in Gold / Silber oder mit anderen Farbfolien drucken möchten.

Achten Sie bitte darauf, dass bei der Auswahl dieser Option nachfolgende Punkte beachtet wurden:

- Schleifenrolle eingelegt mit der bedruckbaren Seite nach oben
- Prägepapier oder Prägefolie eingelegt
- Farbbandkassette gelb eingelegt



Abb. Schleife drucken

Standardmäßig werden in ds-Schleife die Kranzschleifen mit dem Schriftbild von unten

nach oben gedruckt. Es gibt jedoch regionale Unterschiede in der Anbringung der Kranzschleifen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden gibt es verschiedene Einstellmöglichkeiten, wie ein Schriftbild auf der Kranzschleife dargestellt werden soll.

Rechte Schleife um 180° drehen

Wünschen Sie, dass die Schrift auf der rechten Kranzschleife von oben nach unten laufen soll, verwenden Sie bitte diese Möglichkeit.

Schnittkante drucken

Wenn Sie diese Option wählen wird nach dem Erreichen der gewünschten Länge der Kranzschleife eine kleine Line auf das Schleifenende gedruckt. An dieser Stelle muss die Schleife durchgeschnitten werden.

Ohne Vorschub (Direktdruck)

Bei Auswahl dieser Option haben Sie die Möglichkeit die Kranzschleife direkt zu drucken ohne dass ein Schleifenvorschub im Drucker erfolgt.

Druckbereich Linke Schleife/Rechte Schleife

Im Druckbereich wird Ihnen angezeigt welche Schleife beim Auslösen des Drucks zuerst erstellt wird. Hier kann die Reihenfolge geändert werden.

Linke Schleife (Standardeinstellung) die linke Schleife wird immer zuerst gedruckt. Nach dem Druck springt das Programm automatisch auf die Auswahl rechte Schleife, vorausgesetzt, es wurde in dem Menüpunkt **Optionen Sonstige** nicht anderes eingestellt.

Rechte Schleife drucken**.**

Anzahl der Kopien

Legen Sie hier fest, wie oft eine Schleifenseite gedruckt werden soll.

Schleife vorschieben

Nach erfolgtem Drucken der Schleife können Sie die Schleife vorschieben lassen. Wie weit die Schleife vorgeschoben werden soll, können Sie unter den **Optionen Druck** festlegen.

Beide Schleifen drucken

Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit beide Schleifen (linke und rechte Schleife) in einem Druckauftrag an den Drucker zu senden und auszudrucken.

Druckkopf nach rechts

Mit dieser Option können Sie den Druckkopf nach rechts fahren, dadurch ist es einfacher eine neue Schleife in den Drucker einzuführen. Nach dem Druck einer Schleife fährt der Druckkopf automatisch in die Parkstellung nach rechts.

Statuszeile

Die Statusanzeige im Druckdialog zeigt Ihnen immer an, welcher Auftrag zuletzt an den Drucker gesendet und ausgeführt wurde.

Abb. Schleife drucken

Rechte Programmschaltflächen

Schleife leeren

Mit der Schaltfläche **Schleife leeren** können Sie den Textinhalt einer Schleife löschen, dabei bleibt das Schleifenformat und die Einstellungen der Textformatierung erhalten.

Schleife speichern

Mit der Schaltfläche **Schleife speichern** können Sie erstellte Kranzschleifen auf Ihrem Rechner in beliebige Verzeichnisse abspeichern.

Schleife laden

Mit der Schaltfläche **Schleife laden** können Sie bereits abgespeicherte Kranzschleifen wieder laden und öffnen.

Warteschlange

Über die Schaltfläche **Warteschlange** können Sie auf die abgeschickten und zum Ausdruck anstehenden Druckaufträge zugreifen und koordinieren.

Sie ermöglicht Druckaufträge zu stoppen oder zu löschen.

Optionen

Über diese Schaltfläche **Optionen** können Grundeinstellungen für ds-Schleife vorgenommen werden (siehe Kapitel **Optionen**).

Optionen

Programmeinstellungen

Legen Sie über die Schaltfläche Optionen die Grundeinstellungen für das Schleifendruckprogramm ds-Schleife fest.

Diese Funktion kann über die Schaltfläche Optionen, am rechten unteren Bildrand, aufgerufen werden.

Standarddrucker für ds-Schleife einrichten

Wählen Sie die **Option Drucker** aus.



Abb. Optionen Standarddrucker festlegen

Legen Sie nach der Erstinstallation den Standarddrucker für ds-Schleife fest. Der Drucker wurde bei der Installation auf Ihrem PC bereits installiert? Dann legen Sie den gewünschten Drucker fest mit welchem Ihre Kranzschleifen gedruckt werden.

Klicken Sie hierzu mit der Maus das Druckersymbol an und wählen aus den aufgelisteten Druckern den gewünschten Drucker aus.

Wenn der Druckauftrag der Schleife erfolgt ist können Sie bestimmen wie groß der Schleifenvorschub sein soll um die Schleife abschneiden zu können.

Zum Ausrichten und Zentrieren des Druckbildes können Sie den linken Anschlag nach rechts verschieben, ohne die Einstellungen am Drucker zu verändern.

Stellen Sie hier den Wert ein wie stark die Schnittkante auf der Schleife erscheinen soll.

Die Testseite

Die Option "**Testseite**" erzeugt unter Berücksichtigung des aktuellen Schleifenformates eine Schleife mit Linealen und Maß-Linien, anhand derer eine Justierung der Schleife im Druckereinzug vorgenommen werden kann. Weiterhin werden die aktuellen Schleifenmaße sowie die nicht bedruckbaren Ränder des gewählten Druckers ausgegeben.


Testseite
Zum Einrichten des Druckers kann eine Testseite erzeugt werden, welche anschließend gedruckt werden sollte.
Testseite erzeugen und anzeigen

Abb. Testseite

Die Testseite sieht in etwa wie obenstehend abgebildet aus. Oben befindet sich ein horizontales Lineal im Raster von 5 Milimetern. Die Schleife ist in der Mitte durch ein vertikales Lineal im 5 Millimeter Raster geteilt. Weiterhin wird ein Rahmen im Abstand von jeweils 10 Millimetern zu den Rändern der Schleife (bzw. des gewählten Schleifenformates) gezeichnet.

Die eingestellte Schleifenbreite sollte der Breite der verwendeten Schleife entsprechen, andernfalls stimmen die Abstände zu dem Rahmen nicht.

Standardschrift auswählen und festlegen

Wählen Sie die Option **Schrift und Farbe** aus.



Abb. Optionen Schrift und Farbe

Hier können Sie festlegen welchen Schrifttyp ds-Schleife als Standard-Schriftart verwenden soll. Wenn Sie als Standard-Schriftart eine Schrift wählen, wird dies automatisch der Option **Schriftauswahl** hinzugefügt.

Unter **Versatz Text-Schatten** können Sie einstellen wie stark der Schatten im Schattendruck erscheinen soll.

Mit der Option **Stärke Outline** stellen Sie die Linienstärke bei der Schrift im Konturendruck ein.

In der Option **Standardstauchung** legen Sie fest welchen Standardstauchungsfaktor im Programm hinterlegt werden soll.

Wenn Sie mit ds-Schleife auf einen Farbdrucker drucken kann hier die Standardschriftfarbe festgelegt werden.

Textbausteine bearbeiten

Wählen Sie die Option **Textbausteine** aus.



Abb. Option Textbausteine

Hier können Sie Textbausteine (Floskeln) eintragen die immer wieder zur Verwendung kommen. Jede Zeile entspricht einem Textbaustein. ds-Schleife bringt bereits schon mehrere Textbausteine (Floskeln) mit. Wenn Sie weitere Textbausteine eingeben möchten, scrollen Sie das Eingabefenster ganz nach unten und tippen den gewünschten Text ein. Der Textbaustein ist bei der Texteingabe in der Dialogbox auswählbar.

Textformatierung

Legen Sie fest, wie die Textbausteine auf der Schleife erscheinen sollen:

Text an Seitenbreite umbrechen

Ist der Text länger als die ausgewählte Schleife breit bzw. lang ist, wird der Text automatisch umgebrochen.

Textbaustein auf ein Wort pro Zeile formatieren

Jedes Wort in einem Textbaustein wird in einer separaten Zeile dargestellt z. B. *3 Worte = 3 Zeilen auf der Schleife.*

Automatischen Zeilenumbruch nicht verwenden

Zeilenumbruch wird ausgeschalten. Achtung!! Kann zur Folge haben, dass der Text über die Schleifenränder gedruckt wird.

Es kann lediglich immer nur eine Option der Textformatierung ausgewählt sein.

Programmeinstellungen vornehmen

Wählen Sie die Option **Sonstige** aus.



Abb. Option Sonstige

Hier legen Sie die permanenten Programmfunktionen fest.

Programm im Vollbildmodus starten

Bei Auswahl dieser Option wird der gesamte Bildschirm zur Darstellung von ds-Schleife genutzt. Wenn das Programm nur als Fenster dargestellt werden sollte, muss der Haken aus dieser Option entfernt werden.

Eingabefenster neben Schleifenansicht platzieren

Das Texteingabefeld wir bei dieser Optionsauswahl immer seitlich von der jeweils zu bearbeitenden Schleife platziert. Dadurch kann das erzielte Ergebnis auf der Schleifenansicht betrachtet werden. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird das Texteingabefeld immer mittig vom Bildschirm angezeigt.

Schleifenansicht direkt aktualisieren

Diese Optionsauswahl hat zur Folge, dass die Eingaben, die bei einer Schleife gemacht werden, sofort auf die Schleifenansicht übertragen und betrachtet werden können.

Sicherheitsmeldung vor Überschreiben anzeigen

Verhindert, dass eine erstellte Schleife unbeabsichtigt gelöscht wird bevor sie nicht gespeichert wurde. Es erscheint eine Abfrage ob die vorhandene Schleife gespeichert werden soll.

Standarddruckrichtung längs

Bei dieser Option legen Sie Ihre Standarddruckrichtung der Schleife (Quer- oder Längsdruck) fest.

Format immer auf die andere Schleife übernehmen

Schriftart, -größe, -position und -formatierung werden bei Auswahl auf die andere Schleife automatisch immer mit übernommen.

Nach Druck einer Schleife automatisch die andere wählen.

Wenn die linke Schleife zuerst gedruckt wurde, springt die Druckauswahl nach dem Druck der linken Schleife sofort auf die rechte Schleife zum Ausdruck. Ist die Option deaktiviert, bleibt die Auswahl immer auf der linken Schleife stehen.

Schriften auswählen

Wählen Sie die **Option Schriftenauswahl** aus.



Abb. Option Schriftenauswahl

Hier können Sie eine Auswahl treffen, welche auf Ihrem PC installierten Schriftarten unter ds-Schleife verwendet werden sollen. Wählen Sie die gewünschte Schriftart im linken Fenster (Verfügbare Schriften) aus, indem Sie die Schriftart mit der linken Maus-Taste anklicken. Durch das Anklicken der Schaltfläche mit dem **Pfeil nach rechts,** wird die Schriftart in ds-Schleife (Ausgewählte Schriften) zur Verfügung gestellt. Es kann jeweils nur eine Schriftart ausgewählt und übertragen werden.
So wie Schriftarten ds-Schleife hinzugefügt werden können, können auch einzelne Schriftarten wieder entfernt werden.

Wissenswertes zur Handhabung des Hot-Print

Der Hot-Print kann als Prägedrucker mit Prägefolie und Prägepapier oder als Nadeldrucker mit farbigen Farbbandkassetten drucken.

Je nach Verwendung des Druckers ist beim Einlegen des Schleifenbandes zu beachten:

Beim Präge-Druck: Schleifenrolle mit der Druckseite nach oben einlegen!
Beim Nadel-Druck: Schleifenrolle mit der Druckseite nach unten einlegen!

Prägepapier
Prägepapier wird für den Golddruck auf Moiré-Bändern empfohlen. Es sollte immer eine gelbe Farbbandkassette zum Schutz des Druckkopfes eingelegt sein.

Prägefolie
Prägefolie wird für den Druck auf Acetat- und Acetat-Satinbändern empfohlen.
Prägefolie gibt es in verschiedenen Farben:

- Gold, Silber, Schwarz, Grün, Braun, Rot, Bordeaux.

Es sollte immer eine gelbe Farbbandkassette zum Schutz des Druckkopfes eingelegt sein.

Farbbänder
Bei dem Druck mit Farbbandkassetten wird keine Folie verwendet.
Farbbandkassetten gibt es in verschiedenen Farben:

- Schwarz, Dunkelgrün, Bordeaux, Blau, Violett, Braun und Rot.

Einschalten des Gerätes

Der Hot-Print benötigt zum Vorheizen einige Minuten, deshalb sollte das Gerät vor dem Schleifendruck als erstes eingeschalten werden.
Beim Aufheizen des Gerätes sollte sich noch kein Schleifenband und Prägefolie oder Prägepapier im Drucker befinden!
Eingeschalten wird der Drucker auf der linken Seite; der Schalter befindet sich in einer Vertiefung.

Betriebstemperatur

Die Betriebstemperatur wurde vom Hot-Print erreicht, wenn die gelbe Kontrollleuchte erlischt. Beginnen Sie erst mit dem Druck wenn die Temperaturleuchte erlischt nun hat der Drucker die optimale Drucktemperatur für den Prägedruck mit Prägepapier oder Prägefolie.

Einlegen des Schleifenbandes in den Drucker

Band locker bis unten vor die Heizwalze schieben.

Schieben Sie mit der Hand das Schleifenband soweit vor, bis es vor der Walze nach oben heraustritt und gut zu fassen ist.

Achtung: Auf dem vorderen Teil der Walze befindet sich die Heizung: ***Verbrennungsgefahr!***



Abb. Einführen des Schleifenbands in den Drucker

Entnehmen Sie von der Schleifentransportvorrichtung (Traktor) die vordere Anpresswalze.
Bitte legen Sie die Anpresswalze so ab, dass diese nicht vom Tisch rollen kann.



Abb. Entnehmen bzw. einlegen der Anpresswalze

Ziehen Sie das Band bis über die dünne obere Stange der Schleifentransportvorrichtung (Traktor).

Abb. Einlegen der Schleife in den Transporttraktor

Legen Sie die Anpresswalze wieder ein.

Befestigen der Goldfolie beim Prägedruck

Legen Sie die passende Goldfolie auf die obere Transportrolle.
Ziehen Sie diese bis an das untere Ende der Kranzschleifenführung.
Schneiden Sie die Folie auf passende Länge ab.
Nun kann der Druck auf Prägepapier erfolgen.

Einsetzen des Zugtraktors

Die Schleifentransportvorrichtung (Traktor) muss wie auf den Fotos ersichtlich eingesetzt werden. Suchen
Sie die hinteren Zapfen (A) rechts und links an der Einheit. Suchen Sie die weißen vorderen Zapfen (B) und die halbkreisförmigen Aussparungen (C) am Drucker.
Halten Sie den Traktor in der Mitte über dem Drucker. Legen Sie die unteren Zapfen (A) der Federarme in die halbkreisförmige Aussparung (C) des Druckers. Halten Sie den Traktor in den Aussparungen und drücken Sie ihn nach unten. Die nach unten zeigenden Aussparungen am Traktor (D) gleiten über den weißen Zapfen (B). Der Traktor rastet bei korrekter Installation fest ein.



Abb. Aufnahme des Transporttraktors



Abb. Haltevorrichtung des Transporttraktors

Bedienfeld des Hot-Print

Standardeinstellung:

Stellen Sie den Hauptschalter auf **ON LINE** und den Sekundarschalter auf LO, nun leuchtet die Funktionsleuchte **ON LINE** auf. Der Drucker ist betriebsbereit

Abb. Bedienfeld am Drucker

Papierhebel

Vergewissern Sie sich, dass der Papierhebel oberhalb des Bedienfeldes nach vorne gestellt ist. (Bei neueren Druckern ist der Papierhebel bereits mit einer Schraube fixiert)

Abb. Papierhebel

Schleifenbandführung

Die linke Schleifenführung muss einmalig so eingestellt werden (5 cm vom linken Rand bis zur linken Kante der Schleifenführung), dass der Druck mittig auf der Kranzschleife erfolgt.
Werden Schleifen mit anderen Breiten verwendet, müssen diese immer an der linken Bandführung angelegt werden. Die rechte Schleifenführung wird jeweils bis an die eingelegte Schleife heran geschoben.



Abb. Schleifenführung

Montage der Haltevorrichtung für die Abrollvorrichtung

Befestigen Sie zuerst ein Seitenteil mit den mitgelieferten Schrauben. Vor der Montage der 2. Hälfte müssen die Rollen in die bereits montierte Hälfte eingeschoben werden. Beim Montieren der 2. Hälfte müssen die Rollen dann gleichzeitig auch dort eingeführt werden.

Index

Aktualisierung der Schleife 20
Anzahl der Kopien 28
Automatischer Zeilenumbruch nicht verwenden 34
Bedienfeld des Hot-Print 44
Befestigen der Goldfolie beim Prägedruck 42
Beide Schleifen drucken 29
Benutzerhandbuch 1
Betriebstemperatur 39
Die Testseite 32
Drucken 27
Druckertreiber 7
Druckertreiber installieren 7
Druckkopf nach rechts 29
Einbinden von Grafiken 21
Eingabe von Text 18
Eingabefenster neben Schleifenansicht platzieren 36
Einlegen des Schleifenbandes in den Drucker 40
Einleitung 1
Einschalten des Gerätes 39
Einsetzen des Zugtraktors 43
Erstinstallation 3
Farbbänder 38
Fernwartung 12
Format immer auf die andere Schleife übernehmen 37
Formatierung auf die andere Schleife übernehmen 20
Grafik 21
Grundlagen 14
Hilfe benötigt 12
Installation 3
Laden von Schleifenvorlagen 25
Meine Schleife 25
Nach Druck einer Schleife automatisch die andere wählen 37
Neue Grafik hinzufügen 22
Optionen 30, 31
Papierhebel 45
Prägefolie 38
Prägepapier 38
Programm im Vollbildmodus starten 36
Programmeinstellungen 31
Rechte Programmschaltflächen 30
Schattendruck 19
Schleife laden 30
Schleife leeren 30
Schleife speichern 30
Schleife vorschieben 28
Schleifen drucken 27
Schleifenansicht direkt aktualisieren 36
Schleifenbandführung 46
Schleifeneditor 18
Schleifenformat 19, 23
Schnittkante drucken 28
Schrift auswählen 37
Schriftgröße 19
Sicherheitsmeldung vor dem Überschreiben anzeigen 36
Standarddruckrichtung längs 37
Standardschrift auswählen und festlegen 33
Statuszeile 29
Symbole am rechten Bildrand 17
Symbolleiste 16
Text an Seitenbreite umbrechen 34
Textausrichtung 19
Textbaustein auf ein Wort pro Zeile formatieren 34
Texteditor 18
Textformatierung 34
Update installieren 11
Updates 11
Warteschlange 30
Wissenswertes zur Handhabung des HotPrint 38
Abspeichern von Schleifenvorlagen 25
Automatisch Treiberinstallation durch Auswahl bei der Programminstallation von ds-Schleife 7
Automatische Stauchung der Schrift 19
Druckbereich Linke Schleife/Rechte Schleife 28
Formateinstellungen 23
Konturenschrift 19
Löschen von Schleifenvorlagen 26
Manuelle Treiberinstallation über Windows 9
Montage der Haltevorrichtung für die Abrollvorrichtung 46
Nachträgliche Treiberinstallation über automatisierte Druckerinstallation aus ds-Schleife 8
Rechte Schleife um 180 drehen 28
Schriftartauswahl 20
Schriftformatierung 19
Speichern einer Schleifenvorlage unter Meine Schleife 26
Standarddrucker für ds-Schleife einrichten 31
Standardstauchung 19
Standardvorlage 24
Stauchungsfaktor 19
Symbole am linken Bildrand 16
Systemanforderungen 2
Textbausteine bearbeiten 34